



KDS 叫号屏使用说明

撰写单位：哗啦啦

编写人：胡莎莉

更新时间： 2017 年 5 月 19 日

目录

目录.....	1
一、产品说明.....	2
二、功能说明.....	2
2.1 注册.....	2
2.2 叫号屏显示.....	3
2.3 KDS 的设置（请严格按照图片配置，暂不支持其他配置模式）.....	4



一、产品说明

KDS 叫号屏是 KDS 的副产品，主要方便顾客可以直观的看到号码，KDS 叫号屏分为备餐中和请取餐两部分显示。


主要适用于 saas 的出品和 KDS。

可适配硬件：安卓 4.0 以上系统的安卓设备，推荐尺寸 1920*1080。

二、功能说明

2.1 注册

KDS 叫号屏使用的时候需要先绑定 IP 地址和端口号，绑定之后再次登录时不会再有绑定界面，由于电视屏使用的特殊性，最好把对应 SAAS 的 IP 地址固定，这样会方便 KDS 叫号屏的使用。



2.2 叫号屏显示

KDS 叫号屏的显示分为两部分，左边为备餐中的显示，右边为请取餐的显示。主要显示头像和名称还有单号。

一、显示信息

1、自助点餐

微信头像以第一次使用哗啦啦系统获取的头像显示，不会根据顾客更换头像而变化，但是要是一个月内不使用哗啦啦任何系统的话，再次登录会重新回去头像。名称第一次获取的是微信名称，但是要是顾客修改过，就显示顾客修改后的名称，名称最多显示 6 个字，多余的部分会用“...”代替。

2、如果是通过扫码枪主扫结账的，头像显示默认头像，名称显示【商家扫码结账】。

3、如果是团购核销结账的，头像显示默认头像，名称显示【团购结账】。

4、如果是通过三大外卖平台结账的，头像显示三大平台的 logo，名称显示【三大外卖平台结账】。

5、如果是其他方式结账的，头像显示默认头像，名称显示【商家结账】。

号码就是以 4 位数的单号进行显示。

二、显示详情

1) 备餐中

与之相对应的是 saas 出品的配菜模式或者制作模式的订单显示。

2) 请取餐



当订单到传菜模式的时候，点击叫号，就会在请取餐的屏幕中间显示，当客人没有及时进行取餐的时候，叫新的号码的时候，旧的没有取走的号码会放在下面一行，显示对应的头像和单号，按照时间先后顺序排序，最多显示 6 个。



2.3 KDS 的设置（请严格按照图片配置，暂不支持其他配置模式）

- 1、配菜模式设置，如不需要，可以不启用。



配菜模式 制作模式 传菜模式 已完成 打印机设置 保存并关闭 关闭

启用 打印制作单

显示方式:

按订单显示 按菜品明细显示

按菜品合并显示 按菜品订单条目显示

按菜品合并但不显示桌台

逻辑屏数量

1	2	3
4	<input checked="" type="checkbox"/>	6

逻辑屏显示行数

不限	1
2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	

出品警告超时时间 < 60 > 分钟 出品严重警告超时时间 < 180 > 分钟

即起 等叫 催叫 发生调整

逻辑屏1	选择管理的订单类型	选择管理的菜品	选择管理的出品部门	选择管理的桌台区域
	堂食 <input checked="" type="checkbox"/>	冷菜 <input checked="" type="checkbox"/>	主食 <input checked="" type="checkbox"/>	大厅 <input checked="" type="checkbox"/>
	外卖 <input checked="" type="checkbox"/>	子菜品1 <input checked="" type="checkbox"/>	其他 <input checked="" type="checkbox"/>	二楼 <input checked="" type="checkbox"/>
	自提 <input checked="" type="checkbox"/>	子菜品2 <input checked="" type="checkbox"/>	凉菜 <input checked="" type="checkbox"/>	一楼 <input checked="" type="checkbox"/>
		子菜品3 <input checked="" type="checkbox"/>	炒菜 <input checked="" type="checkbox"/>	包间 <input checked="" type="checkbox"/>
		子菜品4 <input checked="" type="checkbox"/>	饮品 <input checked="" type="checkbox"/>	快餐区 <input checked="" type="checkbox"/>
		0元菜 <input checked="" type="checkbox"/>		微信外卖自提 <input checked="" type="checkbox"/>
		热菜 <input checked="" type="checkbox"/>		美团外卖 <input checked="" type="checkbox"/>
		子菜品5 <input checked="" type="checkbox"/>		饿了么外卖 <input checked="" type="checkbox"/>
		子菜品6 <input checked="" type="checkbox"/>		百度外卖 <input checked="" type="checkbox"/>

2、制作模式设置。如不需要，可以不启用。

配菜模式 制作模式 传菜模式 已完成 打印机设置 保存并关闭 关闭

启用 打印传菜单

数据显示

落单后显示 配菜后显示 实时显示

显示方式:

按订单显示 按菜品明细显示

按菜品合并显示 按菜品订单条目显示

按菜品合并但不显示桌台

逻辑屏数量

1	2	3
4	<input checked="" type="checkbox"/>	6

逻辑屏显示行数

不限	1
2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	

出品警告超时时间 < 60 > 分钟 出品严重警告超时时间 < 180 > 分钟

即起 等叫 催叫 发生调整

逻辑屏1	选择管理的订单类型	选择管理的菜品	选择管理的出品部门	选择管理的桌台区域
	堂食 <input checked="" type="checkbox"/>	冷菜 <input checked="" type="checkbox"/>	主食 <input checked="" type="checkbox"/>	大厅 <input checked="" type="checkbox"/>
	外卖 <input checked="" type="checkbox"/>	子菜品1 <input checked="" type="checkbox"/>	其他 <input checked="" type="checkbox"/>	二楼 <input checked="" type="checkbox"/>
	自提 <input checked="" type="checkbox"/>	子菜品2 <input checked="" type="checkbox"/>	凉菜 <input checked="" type="checkbox"/>	一楼 <input checked="" type="checkbox"/>
		子菜品3 <input checked="" type="checkbox"/>	炒菜 <input checked="" type="checkbox"/>	包间 <input checked="" type="checkbox"/>
		子菜品4 <input checked="" type="checkbox"/>	饮品 <input checked="" type="checkbox"/>	快餐区 <input checked="" type="checkbox"/>
		0元菜 <input checked="" type="checkbox"/>		微信外卖自提 <input checked="" type="checkbox"/>
		热菜 <input checked="" type="checkbox"/>		美团外卖 <input checked="" type="checkbox"/>
		子菜品5 <input checked="" type="checkbox"/>		饿了么外卖 <input checked="" type="checkbox"/>
		子菜品6 <input checked="" type="checkbox"/>		百度外卖 <input checked="" type="checkbox"/>



3、传菜模式设置。必须启用。

配菜模式 制作模式 传菜模式 已完成 打印机设置 保存并关闭 关闭

启用

数据显示

落单后显示 制作后显示 打印传菜单 显示叫号

显示方式:

按订单显示 按菜品明细显示
按菜品合并显示 按菜品订单条目显示
按菜品合并但不显示桌台

逻辑屏数量

1	2	3
4	<input checked="" type="checkbox"/> 5	6

逻辑屏显示行数

不限	1
2	<input checked="" type="checkbox"/> 3

出品警告超时时间 < 60 > 分钟 出品严重警告超时时间 < 180 > 分钟

即起 等叫 催叫 发生调整

逻辑屏1

选择管理的订单类型	选择管理的菜品	选择管理的出品部门	选择管理的桌台区域
堂食 <input checked="" type="checkbox"/>	冷菜	主食 <input checked="" type="checkbox"/>	大厅 <input checked="" type="checkbox"/>
外卖 <input checked="" type="checkbox"/>	子菜品1 <input checked="" type="checkbox"/>	其他 <input checked="" type="checkbox"/>	二楼 <input checked="" type="checkbox"/>
自提 <input checked="" type="checkbox"/>	子菜品2 <input checked="" type="checkbox"/>	凉菜 <input checked="" type="checkbox"/>	一楼 <input checked="" type="checkbox"/>
	子菜品3 <input checked="" type="checkbox"/>	炒菜 <input checked="" type="checkbox"/>	包间 <input checked="" type="checkbox"/>
	子菜品4 <input checked="" type="checkbox"/>	饮品 <input checked="" type="checkbox"/>	快餐区 <input checked="" type="checkbox"/>
	0元菜 <input checked="" type="checkbox"/>		美团外卖 <input checked="" type="checkbox"/>
	热菜		饿了么外卖 <input checked="" type="checkbox"/>
	子菜品5 <input checked="" type="checkbox"/>		百度外卖 <input checked="" type="checkbox"/>
	子菜品6 <input checked="" type="checkbox"/>		微信外卖自提 <input checked="" type="checkbox"/>